

solidxperts

 **SOLIDWORKS**

INSTALLATION PROPRE DES COMPOSANTS SERVEUR SOLIDWORKS


Pour héberger un serveur de licences SolidNetWork, un serveur doit être désigné et installé. Cette procédure permet de télécharger et d'installer les composants serveur, puis d'ajouter les licences au serveur.




www.solidxperts.com

par **SXP**

1. Pour commencer l'installation de SOLIDWORKS sur un ordinateur client, accédez à **Downloads | Support | SOLIDWORKS**, et sélectionnez **Access Downloads**.




2. Après vous être connecté avec le compte universel 3DEXPERIENCE, sélectionnez **Download** pour le produit souhaité (par exemple, SOLIDWORKS 2026 SP0).




- Consultez le « Contrat de licence utilisateur final », puis sélectionnez **Accept and Continue**.




- Ouvrez le menu des téléchargements de votre navigateur, puis, une fois le fichier téléchargé, sélectionnez-le (par exemple **SolidWorksSetup.exe**).




5. Accédez à l'emplacement de décompression souhaité (s'il est différent de l'emplacement par défaut), puis sélectionnez **Extraire (Unzip)**. Cliquez sur **OK**.




6. Sélectionnez **Installer des composants de serveur**, cochez **Installer le SolidNetWork License Manager**, puis cliquez sur **Suivant >**.




7. Cliquez sur **Installer maintenant**. Le serveur est maintenant installé.




8. Pour activer les licences sur le serveur, commencez par ouvrir la **barre de recherche Windows**. Recherchez puis ouvrez le **SolidNetWork License Manager Server** correspondant à votre version actuelle du logiciel (par exemple, SolidNetWork License Manager Server 2025).




9. Sélectionnez Réactiver...




10. Cliquez sur Réactiver...



11. Assurez-vous que les informations du serveur sont correctes, puis cliquez sur **Suivant >**.



12. Ajoutez toutes les nouvelles licences au serveur à l'aide du bouton **Ajouter**, sélectionnez toutes les licences pour vous assurer qu'elles sont toutes activées en cliquant sur le bouton **Sélectionner tout**, puis cliquez sur **Suivant>**.



13. Cliquez sur **Terminer**. Toutes les licences ajoutées sont désormais activées et prêtes à être utilisées par tout ordinateur client connecté à ce serveur.

