

# solidxperts

 **SOLIDWORKS**


---

## COMMENT ACTIVER OU RÉACTIVER VOS LICENCES DANS LE GESTIONNAIRE DE LICENCES SOLIDNETWORK DE SOLIDWORKS


Parfois, un poste est incapable de trouver une licence à utiliser, même lorsqu'une licence devrait être disponible. Dans la majorité des cas, la solution à ce problème est de réactiver votre licence afin de rafraîchir le serveur. Les étapes suivantes détaillent cette procédure.




1. Dans la barre de recherche Windows, recherchez **SolidNetWork License Manager Server 20XX**. Ensuite, sélectionnez **SolidNetWork License Manager Server 20XX** pour ouvrir l'application.




2. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Oui** pour autoriser les modifications sur cet appareil. Lorsque le menu est ouvert, cliquez sur **Réactiver...**




3. Assurez-vous que les produits souhaités sont listés dans la fenêtre. S'ils ne le sont pas, vous allez devoir ajouter des numéros de série supplémentaires. Consultez le document « Comment ajouter une autre licence au serveur de licences SOLIDWORKS » pour plus d'informations à ce sujet. Si les licences souhaitées apparaissent, sélectionnez **Réactiver**.




4. Assurez-vous que les informations concernant les pare-feu sont correctes (la plupart des systèmes utilisent par défaut le port 25734). Lorsque les informations sont correctes, sélectionnez **Suivant >**.




5. Choisissez la manière que vous souhaitez activer les licences (le système utilise par défaut l'activation automatique) et puis sélectionnez **Tout sélectionner** et ensuite sélectionnez **Suivant >**.



6. Le serveur activera vos licences (si l'activation automatique via Internet a été sélectionnée), et vous verrez cet écran de chargement jusqu'à la fin du processus. Vous n'avez rien à sélectionner tant que l'activation n'est pas complétée.



7. Une fois l'activation terminée, vous verrez cet écran de réussite. Sélectionnez Terminer pour finaliser le processus d'activation.



8. Si vous accédez à l'onglet **Emprunt de licences**, vous pourrez voir toutes les licences actives disponibles. Pour fermer la fenêtre, sélectionnez OK.

